



**PRACOWNIA DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ  
MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE  
SZPITAL MIEJSKI ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU**

**ZASADY PRZYGOTOWANIA I POBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO  
DO BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH**

**POBIERANIE MOCZU NA POSIEW**

- próbkę moczu pobrać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii lub przed przyjęciem kolejnej dawki antybiotyku
- w przypadku kontroli skuteczności terapii mocz należy pobrać 5-7 dni od zakończenia leczenia
- do badania pobrać mocz poranny, który przebywał w pęcherzu moczowym minimum 4-6 godzin, **ze środkowego strumienia**
- w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pobranie moczu o dowolnej porze
- osoby pobierające mocz (pacjenci, rodzina, opiekunowie) powinny być poinstruowane przez lekarza /pielęgniarkę/pracownika laboratorium o właściwym sposobie pobrania
- mocz dostarczyć do laboratorium w czasie nie przekraczającym 2 godzin od pobrania
- jeżeli czas dostarczenia moczu do laboratorium od momentu pobrania będzie dłuższy niż 2 godziny należy materiał wstawić do lodówki (4°C) w celu uniknięcia namnażania bakterii i eliminacji uzyskania niewiarygodnego z aktualnym stanem zdrowia wyniku
- w przypadku przedłużenia transportu pobrany mocz przechować w lodówce w temperaturze 4°C - **nie dłużej niż 24 godziny**

**SPOSÓB POBRANIA:**

- Dokładnie umyć ręce wodą i mydłem a następnie osuszyć czystym ręcznikiem lub jednorazowym ręcznikiem.

**U MĘŻCZYŹN**

- Dokładnie obmyć ujście cewki moczowej po uprzednim odciągnięciu napletka wodą i mydłem, osuszyć papierowym ręcznikiem.

**U KOBIET**

- Dokładnie umyć okolice krocza oraz przemyć ujście cewki moczowej wodą i mydłem a następnie osuszyć papierowym ręcznikiem od przodu ku tyłowi (**NIGDY NA ODWRÓT!!!**).
- Oddać pierwszą porcję moczu do toalety, a następnie nie przerywając strumienia moczu pobrać co najmniej 5 ml ze środkowego strumienia bezpośrednio do sterylnego plastikowego pojemnika nie dotykając jego brzegów ani wewnętrznej powierzchni.
- Szczelnie zamknąć pojemnik, unikając kontaktu z wewnętrzną stroną zakrętki. Osuszyć zewnętrzną powierzchnię pojemnika jeżeli doszło do zabrudzenia moczem.
- Pobrany mocz dostarczyć do laboratorium.

**POBIERANIE PŁWOCINY NA POSIEW**

**SPOSÓB POBRANIA:**

- Materiał do badania należy pobrać rano, będąc na czczo, po umyciu zębów i przepłukaniu jamy ustnej przegotowaną letnią wodą
- Wyjąć protezę zębową w przypadku jej posiadania
- Płwocinę pobrać z głębokiego odkrtuszenia w ilości nie mniej niż 1 ml, najlepiej ok. 3 ml do jałowego pojemnika
- Pojemnik otworzyć bezpośrednio przed pobraniem materiału
- Po pobraniu materiału pojemnik szczelnie zamknąć nie dotykając brzegów ani wewnętrznej strony nakrętki
- Płwocinę dostarczyć w możliwie najkrótszym czasie od pobrania do laboratorium
- W przypadku przedłużenia transportu materiał przechowywać w lodówce, w temp. +4°C do +8°C do 24 godz.

Data .....2022-12-08..... 8 Zatwierdził

mgr JOANNA KACZYŃSKA  
DIAGNOZ LABORATORYJNY  
specjalista mikrobiolog